

Sistemas de control de accesos



Vía Smartphone



Vía Lector QR



Vía Torno

Control de accesos vía Código QR ligado a la documentación CAE


La solución más rápida a bajo coste para controlar que sólo accedan a tus proyectos trabajadores y máquinas aptas, controlando al tiempo sus jornadas y horas trabajadas.

INFORMACIÓN PARA COMPRAR / INSTALAR

Versión 15/02/21

1 Adquiere el lector QR Motorola DS9208 con conexión USB en cualquier tienda online [aquí](#). El precio suele oscilar entre los 120€ y 180€.

2 Una vez lo tengas en tu centro de trabajo, todavía NO conectes el dispositivo a través de USB al PC desde el que vayas a controlar los accesos.



3 Instala el software que te hemos facilitado siguiendo los siguientes pasos. Si no eres experto, te recomendamos que te apoyes en tu servicio de informática.

3.1.- Asegúrate de tener JAVA actualizado en tu PC.

3.2.- Descomprime todo el archivo ZIP que te has descargado de nuestra web en una carpeta en el escritorio.

3.3.- Comprueba si tu sistema operativo es de 32 o 64 bits (para ello, ve a las opciones de Windows, selecciona "Sistema", selecciona "Acerca de" y consulta "Tipo de sistema")

3.4.- Accede a la carpeta Drivers e instala "Driver(x86)_v2.06.0008" para 32 bits o "Driver(x86_64)_v2.06.0008" para 64 bits.

3.5.- Ahora sí, conecta el lector al PC a través de USB y escanea el código que viene en el PDF que viene dentro del ZIP que te descargaste llamado "Configuración del escáner"

3.6.- Una vez leído el código, ejecuta el archivo "ControlDeAccesosDesktop-1.34" que también te descargaste con el ZIP. Te recomendamos que crees un acceso directo a dicho archivo en tu escritorio para ejecutarlo más rápidamente en tu día a día.

3.7.- Una vez ejecutado por primera vez, se te debe abrir ya el programa de control de accesos en tu pantalla y deberás apuntar el ID del dispositivo que te mostramos en la imagen superior, y contactar con nosotros para que asociemos dicho ID a tu centro de trabajo en Nalanda.

3.8.- Una vez te confirmemos que tu lector ha sido asociado, podrás empezar a utilizarlo con normalidad según las instrucciones https://www.nalandaglobal.com/wp-content/uploads/Manual_Control_De_Accesos.pdf